Jak zabezpečit WordPress a odstranit nelegální casino obsah

Jak zjistit, zda máte na svém webu nechtěný obsah od útočníků?

1) Jděte v prohlížeči na stránky google.cz.
2) Zadejte do vyhledávacího řádku “site:www.VasWeb.cz casino”, kde místo “www.VasWeb.cz” napište adresu vašich stránek. Google prohledá celý váš web a zobrazí stránky s výskytem slova “casino”.
3) Pokud se nějaké takové stránky objevily, máme pro vás návod, jak situaci vyřešit.

Váš web byl napaden útočníky, kteří na něj nahráli závadný casino obsah. Abyste web dostali do původního stavu, je potřeba udělat dvě věci:

1) Zabezpečit WordPress.
2) Promazat závadný obsah.

Zabezpečení webu

Silné heslo

Web vám mohli útočníci napadnout díky slabému heslu. Doporučujeme si heslo okamžitě změnit a nastavit takové, které je alespoň 16 znaků dlouhé. Toto heslo nepoužívejte nikde jinde. V heslu nemusí být složitosti jako velká a malá písmena + speciální znaky + číslice. Stačí, když si zvolíte slova a ta dáte dohromady, aby se vám heslo dobře pamatovalo. Například heslo mamRadaViceKockyNezPsy je velice silné a útočníci ho tak jednoduše neprolomí.

Zabezpečení WordPressu

Pro větší bezpečnost doporučujeme nainstalovat bezpečností pluginy – například Solid Security nebo Wordfence.


Návod, jak pluginy nainstalovat, najdete zde.

Existují další postupy, jak si WordPress více zabezpečit, viz např. tento článek. Pro tyto kroky budete potřebovat více zkušeností. Můžete se obrátit na svůj webhosting, případně specialisty, viz níže.


Doporučujeme také smazat všechny pluginy, které nepoužíváte – je to potenciální bezpečnostní hrozba. Návod najdete zde.

Odstranění závadného obsahu

Obsah, který vám útočníci nahráli na web je jednoduché smazat. Přejděte na stránku Příspěvky (standardně na adrese www.VasWeb.cz/wp-admin/edit.php) (1. krok na obrázku níže). Do vyhledávacího pole zadejte “casino” (2. krok na obrázku níže) a následně označte všechny příspěvky (3. krok na obrázku níže).



Dále všechny označené příspěvky odstraňte:



Stejný postup udělejte pro další slova – v 2. kroku zadáte místo “casino” také:

- kasino
- automaty
- ruleta
- blackjack
- free spiny
- sloty
- bonus

Teto postup zajistí, že se zbavíte většiny závazného obsahu. Po tomto promazání doporučujeme ještě příspěvky projít a promazat další závadný obsah, na který případně narazíte.

Potřebujete externí pomoc?

Pokud sami neumíte jednotlivé věci vyřešit, doporučujeme se obrátit na experty na WordPress, vybírat můžete například z katalogu NaVolneNoze.cz – https://navolnenoze.cz/katalog/wordpress/